



FÜR VODAFONE DEUTSCHLAND EINSTELLUNGEN

## Für MMS

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einstellungs-Parameter</b>
<b>Profilname</b> (auch als Name Zugangspunkt / Proxy-Name / Name der Einstellung bezeichnet)	<b>VFD2 MMS</b> Tipp: Wenn dieses Profil bereits vorhanden ist, sollten Sie dieses nutzen. Prüfen Sie ggf. die Einstellungen. Andernfalls erstellen Sie ein neues Profil mit diesem Namen, in welchem Sie die u.a. Einstellungen vornehmen.
<b>Startseite</b> (auch als Homepage / URL Relay-Server / Service-Zentrum bezeichnet)	<b>http://139.7.24.1/servlets/mms</b> Tipp: Beachten Sie Groß- und Kleinschreibung
<b>Trägerdienst</b>	<b>GPRS</b>
<b>APN</b> (auch als Zugangspunkt / Adresse bezeichnet)	<b>event.vodafone.de</b>
<b>IP-Adresse</b> (auch als IP-Einstellung / Gateway-Adresse / Relayserver-URL / MMS-Relayserver / Proxy-Adresse bezeichnet)	<b>139.007.029.017</b>
<b>Port:</b>	<b>80</b> (bei WAP 2.0) Falls MMS-Versand nicht möglich, tragen Sie bitte 9201 ein. In diesem Fall besitzen Sie ein WAP 1.1 Handy
<b>Optionale Einstellungen, die je nach Handymodell und Hersteller ergänzend konfiguriert werden müssen</b>	
<b>Erster Server</b> (auch als DNS1 / Primär-DNS bezeichnet)	<b>139.007.030.125</b>
<b>Zweiter Server</b> (auch als DNS2 / Sekundär DNS bezeichnet)	<b>139.007.030.126</b>
<b>Abbruchzeit:</b>	<b>180 Sekunden</b>
<b>Typ des Proxy:</b>	<b>http</b> (wenn Sie Port 80 angegeben haben, s.o.) <b>wtp/wsp</b> (wenn Sie Port 9201 angegeben haben, s.o.)
<b>Authentifizierungsart:</b>	<b>CHAP</b>

## Für Vodafone Live

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einstellungs-Parameter</b>
<b>Profilname</b> (auch als Name Zugangspunkt / Proxy-Name / Name der Einstellung bezeichnet)	<b>VF-DE WAP-GPRS bzw. Vodafone live!</b> Tipp: Wenn dieses Profil bereits vorhanden ist, sollten Sie dieses nutzen. Prüfen Sie ggf. die Einstellungen. Andernfalls erstellen Sie ein neues Profil mit diesem Namen, in welchem Sie die u.a. Einstellungen vornehmen.
<b>Trägerdienst</b>	<b>GPRS</b>
<b>APN</b> (auch als Zugangspunkt / Adresse bezeichnet)	<b>wap.vodafone.de</b>
<b>IP-Adresse</b> (auch als IP-Einstellung / Gateway-Adresse / Relayserver-URL / Proxy-Adresse bezeichnet)	<b>139.007.029.001</b>
<b>Port:</b>	<b>80</b> (bei WAP 2.x) <b>9201</b> (bei WAP 1.x)

**Hinweis:** Inkl. Vodafone live! InternetFlat und Vodafone live! E-MailFlat.

## Für Internet

### Internet

Bezeichnung	Einstellungs-Parameter
<b>Profilname</b> (auch als Name Zugangspunkt / Proxy-Name / Name der Einstellung bezeichnet)	<b>VF-DE Web-GPRS bzw. VFD2 Web</b> Tipp: Wenn dieses Profil bereits vorhanden ist, sollten Sie dieses nutzen. Prüfen Sie ggf. die Einstellungen. Andernfalls erstellen Sie ein neues Profil mit diesem Namen, in welchem Sie die u.a. Einstellungen vornehmen.
<b>APN</b> (auch als Zugangspunkt / Adresse bezeichnet)	<b>web.vodafone.de</b>
<b>Erster Server</b> (auch als DNS1 / Primär-DNS bezeichnet)	<b>139.007.030.125</b>
<b>Zweiter Server</b> (auch als DNS2 / Sekundär DNS bezeichnet)	<b>139.007.030.126</b>

**Hinweis:** Gilt nicht für Vodafone live! InternetFlat und Vodafone live! E-MailFlat.

### Internetzugang über PC

	Einstellungsparameter
<b>APN</b> für Vodafone-Kunden mit Laufzeittarif:	<b>web.vodafone.de</b> oder <b>event.vodafone.de</b> (Vodafone-WebSessions)
<b>APN</b> für CallYa-Kunden:	<b>event.vodafone.de</b> (Vodafone-WebSessions)

Für emailconnect

Bezeichnung	Einstellungs-Parameter
<b>APN</b> (auch als Zugangspunkt / Adresse bezeichnet)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>blackberry.net</b> (für BlackBerry-fähige E-MailConnect-Handys)</li><li>• <b>push.vodafone.de</b> (für sonstige E-MailConnect-Handys)</li></ul>

## Für Mobile Mail

### MobileMail über IMAP4

Bezeichnung	Einstellungs-Parameter
<b>Profilname:</b> (auch als Name Zugangspunkt / Proxy-Name / Name der Einstellung bezeichnet)	Vodafone-MobileMail IMAP (Ausschließlich in Kombination mit Vodafone-HappyLive! und Vodafone-HappyLive! UMTS)
<b>E-Mail-Adresse:</b>	Ihre Vodafone-E-Mail-Adresse Beispiel: sabine.wagner@vodafone.de oder 01721234567@vodafone.de
<b>Benutzername:</b> für Posteingangs- und Postausgangs-Server	Ihre Vodafone-E-Mail-Adresse
<b>Kennwort:</b> für Posteingangs- und Postausgangs-Server	Ihr persönliches Vodafone-E-Mail-Passwort
<b>Typ des Posteingangs-Servers:</b>	IMAP4
<b>Name des Posteingangs-Servers:</b>	imap.email.vodafone.de
<b>Name des Postausgangs-Servers:</b>	smtp.email.vodafone.de
<b>Anschluss-Nummer (Port):</b>	IMAP4 Standard: Port 143 IMAP4 TLS: Port 143 IMAP4 SSL (IMAP4s): Port 993 SMTP Standard: Port 25 SMTP TLS: Port 25 SMTP SSL (SMTPs): Port 465
<b>SMTP-Authentisierung:</b>	ja
<b>APN:</b> (auch als Zugangspunkt / Adresse bezeichnet)	<b>wap.vodafone.de</b> Wenn Sie die Vodafone live! E-MailFlat gebucht haben (in der Vodafone live! InternetFlat inklusive). Sonst: <b>web.vodafone.de</b>

### MobileMail über POP3

Bezeichnung	Einstellungs-Parameter
<b>Profilname:</b> (auch als Name Zugangspunkt / Proxy-Name / Name der Einstellung bezeichnet)	Vodafone-MobileMail
<b>E-Mail-Adresse:</b>	Ihre Vodafone-E-Mail-Adresse Beispiel: sabine.wagner@vodafone.de oder

## Bezeichnung

## Einstellungs-Parameter

01721234567@vodafone.de

### Benutzername:

für Posteingangs- und Postausgangs- Ihre Vodafone-E-Mail-Adresse  
Server

### Kennwort:

für Posteingangs- und Postausgangs- Ihr persönliches Vodafone-E-Mail-Passwort  
Server

**Typ des Posteingangs-Servers:** POP3

**Name des Posteingangs-Servers:** pop.email.vodafone.de

**Name des Postausgangs-Servers:** smtp.email.vodafone.de

### Anschluss-Nummer (Port):

POP3 Standard: Port 110

POP3 TLS: Port 110

POP3 SSL (POP3s): Port 995

SMTP Standard: Port 25

SMTP TLS: Port 25

SMTP SSL (SMTPs): Port 465

### SMTP-Authentisierung:

ja

### APN:

(auch als Zugangspunkt /  
Adresse bezeichnet)

**wap.vodafone.de**

Wenn Sie die Vodafone live! E-MailFlat  
gebucht haben (in der Vodafone live!

InternetFlat inklusive). Sonst: **web.vodafone.de**

**Nummer der SMS Kurzmitteilungszentrale lautet**  
**+491722270333**

